

# Использование машиночитаемых доверенностей в ЕГАИС

## Форма доверенности

Для взаимодействия используется форма, размещенная Минцифрой России на ЕПГУ: [partners.gosuslugi.ru/catalog/attorney](https://partners.gosuslugi.ru/catalog/attorney)

## Полномочие в доверенности

В доверенности должно быть указано следующее полномочие: «Подписывать документы, направляемые в Росалкогольрегулирование»

## Формирование доверенности

Сформировать доверенность соответствующую нужной форме возможно на портале распределённого реестра ФНС России [m4d.nalog.gov.ru](https://m4d.nalog.gov.ru) или у операторов ЭДО, подключенных к реестру ФНС России

## Направление доверенности

Для направления доверенности в ФСРАР необходимо:


1. Сформировать доверенность на портале реестра ФНС России или у операторов ЭДО, подключенных к реестру ФНС России
2. Подписать доверенность уполномоченным лицом организации;
3. Загрузить доверенность в реестр ФНС России;
4. Загрузить доверенность в УТМ.

## Использование МЧД в ЕГАИС

Для взаимодействия с ЕГАИС доверенности используются **ТОЛЬКО** при генерации RSA-ключей

# Получение и направление машиночитаемой доверенности с использованием веб-портала ФНС России

Заполнить поля формируемой доверенности



The screenshot shows a web form titled 'Тип доверенности' (Type of trust) with two radio buttons: 'Основная доверенность' (selected) and 'Доверенность в порядке поручения'. Below are sections for 'Сведения о доверенности' (Trust details) with fields for 'Номер доверенности\*' (2762089-493-401-0035-56387571331), 'Дата отправления (подписи доверенности)\*', and 'Дата окончания действия доверенности\*'. There is also a 'Внесение регистрации' (Registration entry) section with a date field and a 'Правила поручения' (Power of attorney rules) section with radio buttons for 'Поручение по доверенности' and 'Поручение совместно с исполняющим поручением'.



Скачать и подписать XML-доверенность подписью уполномоченного лица используя любое ПО для подписания документов  
(необходима отсоединенная подпись в формате base64)

Скачать XML-доверенность



Загрузить доверенность в УТМ

1

2

3

4

5

6

Перейти на портал m4d.nalog.gov.ru и выбрать формирование необходимой формы доверенности:

**V2B доверенность (вер. 002) до 01.09.2023**

**Единая форма доверенности (МЧД версии 003) после 01.09.2023**

Выбрать нужное «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ» полномочие

Выберите полномочия из списка\* +

Выберите полномочия из списка

Росалко

Подписание документов, направляемых в Росалкогольрегулирование

Загрузить подписанную доверенность на портал m4d.nalog.gov.ru



**Загрузка доверенности в систему**

Загрузить подписанную доверенность на портал m4d.nalog.gov.ru

# Порядок направления доверенности с использованием УТМ

1

Перейти в раздел «Сервисы», выбрать подраздел «Генерация ключей доступа к ЕГАИС» и выбрать необходимую роль.

В случае если RSA-ключ выпускается для руководителя ИП, то указывается роль доступа «Руководитель ИП».

Для получения RSA-ключа для работника организации, действующего по доверенности, необходимо выбрать «Физическое лицо с машиночитаемой доверенностью»

Процесс получения RSA-ключа для руководителя юридического лица не изменяется.

Сервисы

Генерация ключа доступа к ЕГАИС

Добавление организации

ЕГАИС УТМ Универсальный Транспортный Модуль

ИНН:

1 Выбор роли доступа 2 Выбор места осущ

Выберите роль доступа

Руководитель ИП

Физическое лицо с машиночитаемой доверенностью

Продолжить

2

Загрузить XML-файл доверенности, а также sig-файл ее электронной подписи, после чего нажать «Продолжить».

Для руководителя ИП загружать доверенность не требуется, процесс получения RSA-ключа будет осуществляться на основании его действующей электронной подписи, выданной удостоверяющим центром ФНС России.

Выберите роль доступа

Руководитель ИП

Физическое лицо с машиночитаемой доверенностью

Для получения ключа доступа к ЕГАИС выберите файл с машиночитаемой доверенностью и подписью

1 Если у Вас нет машиночитаемой доверенности, для ее оформления можно воспользоваться сайтом [Федеральной налоговой службы](#) или услугами любой уполномоченной на это организации.

Выберите XML файл с машиночитаемой доверенностью \*

Дов\_398d4c74-aeb7-4cb9-9826-008635aab6e0.xml

Поддерживаемые форматы: XML, максимальный размер: 15МБ

Выберите файл подписи машиночитаемой доверенности \*

Дов\_398d4c74-aeb7-4cb9-9826-008635aab6e0.sig

Поддерживаемые форматы: SIG, P7S, максимальный размер: 15МБ

Продолжить

# Порядок направления доверенности с использованием УТМ

3

После завершения проверки доверенности, необходимо выбрать необходимое место осуществления деятельности, выбрав один из появившихся вариантов.

EGAIS УТМ Универсальный Транспортный Модуль  
инт:

1 Выбор роли доступа 2 Выбор места осуществления деятельности

Поиск (КПП, адрес)

КПП: 027643001	КПП: 123321155
Адрес	Адрес
450049, РОССИЯ, Уфа Г., НОВОЖЕНОВА УЛ, ДОМ 88, ..	123

4

После выбора места осуществления деятельности, откроется раздел с генерацией RSA-ключа. Для его генерации необходимо поставить отметку «Я принимаю условия выдачи ключей доступа ЕГАИС» и нажать кнопку «Сгенерировать»

Условия выдачи Росалкогольрегулированием ключей доступа к ЕГАИС

**5.3. Замена ключа доступа к ЕГАИС**  
В случае окончания срока действия ранее выданного ключа доступа к ЕГАИС или выхода из строя (потере) ключевого выдача ключа доступа к ЕГАИС, описанную в Разделе 3.2. Выданные ранее ключи доступа к ЕГАИС по выбранному месту автоматически отзываются.

**5.4. Отзыв выданных ключей доступа к ЕГАИС**  
В случае обнаружения факта нарушения Заявителем своими действиями законных прав и интересов третьих лиц, а также отсутствия у Заявителя программных средств ЕГАИС по месту осуществления деятельности, указанному Заявителем, отзыв ключа доступа к ЕГАИС. В случае отзыва ключа доступа к ЕГАИС подача заявки через функционал домашней ключа доступа к ЕГАИС можно только путем непосредственного обращения в территориальный орган Росалкогольрегулирования Заявителя.

Я принимаю условия выдачи ключей доступа к ЕГАИС

Назад **Сгенерировать сертификат**

# Возможные ошибки в УТМ при работе с МЧД

## Сообщение об ошибке

## Решение

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Форма доверенности не соответствует актуальной версии утвержденного единого формата Минцифры РФ размещенного на ЕПГУ:<br><a href="https://partners.gosuslugi.ru/catalog/attorney">partners.gosuslugi.ru/catalog/attorney</a> | 1 | Необходимо сформировать машиночитаемую доверенность, которая будет соответствовать форматам, размещенным на ЕПГУ<br><a href="https://partners.gosuslugi.ru/catalog/attorney">partners.gosuslugi.ru/catalog/attorney</a> . |
| 2 | Дата совершения (выдачи) доверенности еще не наступила   | 2 | Необходимо дождаться даты начала действия доверенности либо сформировать доверенность с более ранней датой совершения (выдачи)  |
| 3 | Срок действия доверенности закончился.   | 3 | Необходимо перевыпустить доверенность и загрузить ее в реестр доверенностей ФНС России  |
| 4 | Поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» в доверенности не совпадают с данными в сертификате УКЭП физического лица   | 4 | Необходимо убедиться, что сведения в сертификате совпадают со сведениями, указанными в доверенности.  |
| 5 | В доверенности отсутствует полномочие «Подписание документов, направляемых в Росалкогольрегулирование»   | 5 | Необходимо сформировать новую доверенность, в которой будет содержаться необходимое полномочие  |
| 6 | Файл подписи не соответствует файлу доверенности   | 6 | Необходимо выбрать sig-файл подписи доверенности, соответствующий xml-файлу доверенности.   |
| 7 | Доверенность отозвана в Реестре доверенностей ФНС России   | 7 | Необходимо загрузить в Реестр доверенностей ФНС России действующую доверенность   |
| 8 | Не удалось проверить доверенность - реестр доверенностей ФНС недоступен. Повторите попытку позже   | 8 | Повторить попытку выпуска RSA-ключа через некоторое время   |
| 9 | Загружаемая доверенность не соответствует доверенности, загруженной в Реестр доверенностей ФНС России. Проверьте доверенность на сайте ФНС России: <a href="https://m4d.nalog.gov.ru/">https://m4d.nalog.gov.ru/</a>         | 9 | Необходимо выбрать доверенность, которая соответствует с той, что загружена в Реестр доверенностей ФНС России   |

# Иные вопросы использования машиночитаемых доверенностей в Росалкогольрегулировании

- **Как использовать машиночитаемую доверенность при авторизации в личных кабинетах Росалкогольрегулирования ?**

Для авторизации в личных кабинетах Росалкогольрегулирования **использование машиночитаемых доверенностей не требуется**. Для авторизации работников имеющих подпись физического лица, необходимо использовать функционал единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

- **Как отозвать выданную ранее доверенность?**

Процесс отзыва машиночитаемых доверенностей реализуется через функционал реестра ФНС России на портале <https://m4d.nalog.gov.ru/>. После отзыва доверенности в реестре ФНС ее статус в информационных системах Росалкогольрегулирования изменится на «недействительна».

- **Как направлять декларации после 01.09.2023 ?**

С 01.09.2023 подача отчетности (деклараций) с использованием электронной подписи физического лица совместно с машиночитаемой доверенностью будет осуществляться только через функционал универсального транспортного модуля (УТМ).

Подача отчетности (деклараций) через [service.fsrar.ru](https://service.fsrar.ru) будет осуществляться с электронной подписью руководителя юридического лица либо с электронной подписью работника, выпущенной с соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».